

Firmware para EOS-1D Mark IV, Versión 1.0.8

Sección Inicial:

Cambios:

La Versión 1.0.8 del firmware incorpora las siguientes correcciones:

1. Corrige un fenómeno en el cual la apertura fijada se mueve inesperadamente al grabar películas en el modo de exposición manual cuando se utilizan algunas lentes (tales como las lentes macro).
2. Corrige errores ortográficos en los menús en francés y en español, para los productos aplicables.

La Versión 1.0.8 del firmware es para las cámaras con firmware hasta la versión 1.0.6. Si el firmware de la cámara ya corresponde a la versión 1.0.8, no es necesario actualizar el firmware. Observe que a las cámaras con la Versión de firmware 1.0.8 no se les puede instalar una versión anterior de firmware (tal como la Versión 1.0.6).

Sección de Preguntas y Respuestas:

P: ¿Qué hay de nuevo en la Versión 1.0.8?

R: Se han incorporado las siguientes correcciones.

1. Corrige un fenómeno en el cual la apertura fijada se mueve inesperadamente al grabar películas en el modo de exposición manual cuando se utilizan algunas lentes (tales como las lentes macro).

Información Adicional:

Este fenómeno involucra el movimiento inesperado de la apertura de la lente cuando se mueve el anillo de enfoque (durante el enfoque). Por favor, observe que los valores de apertura también cambian al operar el anillo de una lente de zoom que tiene valores de apertura máximos variables; sin embargo, esta es una operación normal debido a que la cámara controla los valores de apertura de forma apropiada dependiendo de la longitud focal (posición del zoom).

2. Corrige errores ortográficos en los menús en francés y en español, para los productos aplicables.

(Explicación adicional para la compañía de ventas)

Los errores descritos anteriormente son los siguientes:

- Error ortográfico para "Appliquer" en el menú de C.Fn en francés
"Apppliquer" (Incorrecto) → "Appliquer" (Correcto)
- Error ortográfico para la activación de la limpieza automática en el menú de limpieza del sensor en español
"Activado" (Incorrecto) -> "Activada" (Correcto)

(* De aquí en adelante el contenido es el mismo que para la Versión de firmware 1.0.6 actualmente disponible en la Web.)

Información de Contacto para Consultas

Call Center

0800-999-9706

De Lunes a Viernes de 8.30hs a 17.30hs.

Email: soporte@canon.com.ar